



Einrichten eines E-Mail-Kontos mit Android

Hier finden Sie eine Schritt für Schritt Screenshot-Erklärung für das Einrichten von E-Mail-Konten mit einem Android Gerät.

Serveradressen

Nachfolgend können Sie die Serveradressen einsehen, deren Eingabe in Ihrem E-Mail-Programm für den Empfang und Versand von E-Mails erforderlich ist.

Verschlüsselte Verbindung nutzen

Um beim Empfang und Versand Ihrer E-Mails eine verschlüsselte Verbindung zu nutzen, hinterlegen Sie bitte die folgenden Serverinformationen:

	Server	Port	Verbindungssicherheit
Posteingangsserver, POP3	mail.bkdat.com	995	SSL (Alle Zertifikate akzeptieren)
Posteingangsserver, IMAP	mail.bkdat.com	993	SSL (Alle Zertifikate akzeptieren)
Postausgangsserver	mail.bkdat.com	587	TLS (Alle Zertifikate akzeptieren)

Postausgangsserver – Anmeldung erforderlich (gleiche Einstellungen wie Posteingangsserver)

Unverschlüsselte Verbindung nutzen

Tragen Sie die folgenden Servernamen ein, wenn Sie Ihre E-Mails über eine unverschlüsselte Verbindung empfangen und senden möchten:

	Server	Port	Verbindungssicherheit
Posteingangsserver, POP3	mail.bkdat.com	110	keine
Posteingangsserver, IMAP	mail.bkdat.com	143	keine
Postausgangsserver	mail.bkdat.com	25	kein

Postausgangsserver – Anmeldung erforderlich (gleiche Einstellungen wie Posteingangsserver)

Webmail

<https://mail.bkdat.com>

Anmeldedaten: Emailadresse und dazugehöriges Passwort


Schritt 1

Um Ihr E-Mail-Konto mit einem Android Gerät einzurichten, wählen Sie am Home-Screen den Menüpunkt Anwendungen und anschließend den Punkt E-Mail.



Schritt 2


Geben Sie bitte hier die Informationen zu Ihrem E-Mail-Konto ein. Als Adresse (1) und Passwort (2) sind die jeweiligen Daten, welche Sie in Ihrem Control Panel im E-Mail Manager beim Erstellen des E-Mail-Kontos vergeben haben einzutragen. Anschließend drücken Sie auf Weiter (3).



Schritt 3


Bei Welche Art von Konto? drücken Sie auf IMAP-Konto.

Hinweis: Sie können natürlich auch POP3 auswählen, aber auf mobilen Geräten ist IMAP zu bevorzugen.



Schritt 4

Als Benutzername geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an (4) und das von Ihnen im Control Panel gewählte Passwort (5). Als IMAP-Server (6) geben Sie bitte mail.bkdat.com an. Der Port (7) lautet 993. Drücken Sie bitte auf Weiter (8).



Schritt 5

Der SMTP-Server (9) lautet ebenfalls mail.bkdat.com. Der Port (10) lautet hier aber 25. Setzen Sie einen Hacken bei Anmelden erforderlich (11). Geben Sie erneut Benutzername (vollständige E-Mail-Adresse - 12) und Passwort (13) an und drücken abschließend auf Weiter (14).

Hinweis:


Sicherheitstyp und zu verwendender Port: STARTTLS (25/587).

The screenshot shows the 'Ausgehende Servereinstellungen' (Outgoing Server Settings) screen. The settings are as follows:

- SMTP-Server:** mail.bkdat.com (9)
- Sicherheitstyp:** TLS (Alle Zertifikate akzeptieren)
- Port:** 587 (10)
- Anmelden erforderlich:** (11)
- Benutzername:** max.mustermann@bkdat.com (12)
- Passwort:** (13)
- Weiter:** (14)

Schritt 6

Stellen Sie nun die Häufigkeit der E-Mail Überprüfung ein und ob Sie bei einer neuen E-Mail Nachricht benachrichtigt werden wollen. Danach drücken Sie auf Weiter.



Schritt 7

Ihr E-Mail-Konto ist nun fertig eingerichtet. Benennen Sie es, geben Sie ihren Namen an und drücken abschließend auf OK. Sie sollten nun E-Mails über Ihr Android Gerät versenden und empfangen können.

