



E-Mail-Konto in Windows 10 Mail einrichten

Hier finden Sie eine Schritt für Schritt Anleitung wie Sie ein E-Mail-Konto in Windows 10 Mail einrichten können.

Serveradressen

Nachfolgend können Sie die Serveradressen einsehen, deren Eingabe in Ihrem E-Mail-Programm für den Empfang und Versand von E-Mails erforderlich ist.

Verschlüsselte Verbindung nutzen

Um beim Empfang und Versand Ihrer E-Mails eine verschlüsselte Verbindung zu nutzen, hinterlegen Sie bitte die folgenden Serverinformationen:

	Server	Port	Verbindungssicherheit
Posteingangsserver, POP3	mail.bkdat.com	995	SSL (Alle Zertifikate akzeptieren)
Posteingangsserver, IMAP	mail.bkdat.com	993	SSL (Alle Zertifikate akzeptieren)
Postausgangsserver	mail.bkdat.com	587	TLS (Alle Zertifikate akzeptieren)

Postausgangsserver – Anmeldung erforderlich (gleiche Einstellungen wie Posteingangsserver)

Unverschlüsselte Verbindung nutzen

Tragen Sie die folgenden Servernamen ein, wenn Sie Ihre E-Mails über eine unverschlüsselte Verbindung empfangen und senden möchten:

	Server	Port	Verbindungssicherheit
Posteingangsserver, POP3	mail.bkdat.com	110	keine
Posteingangsserver, IMAP	mail.bkdat.com	143	keine
Postausgangsserver	mail.bkdat.com	25	kein

Postausgangsserver – Anmeldung erforderlich (gleiche Einstellungen wie Posteingangsserver)

Webmail


<https://mail.bkdat.com>

Anmeldedaten: Emailadresse und dazugehöriges Passwort

Ein neues Konto hinzufügen (erstes E-Mail-Konto)

Schritt 1



Öffnen Sie Windows 10 Mail und klicken dann auf "Konto hinzufügen".



Oder: Ein zusätzliches E-Mail-Konto hinzufügen


Wenn Sie bereits ein Konto eingerichtet haben, klicken Sie zum Hinzufügen eines neuen Kontos auf das Zahnrad in der Rechten untern Ecke der linken Seitenleiste.

Klicken Sie nun in der rechten Seitenleiste auf Konten und wählen Sie dann Konto hinzufügen.




Schritt 2

Wählen Sie als Konto Erweitertes Setup.




Schritt 3

Wählen Sie nun Internet-E-Mail.



Schritt 4

Bei Kontoname können Sie einen Namen Ihrer Wahl eintragen, bei Ihr Name können Sie Ihren Namen eintragen.



Internet-E-Mail-Konto

Kontoname

Ihr Name

Ihre Nachrichten werden unter diesem Namen gesendet.


Posteingangsserver

Kontotyp
Typ auswählen

Abbrechen Anmelden

Schritt 5

Unter Posteingangsserver tragen Sie die entsprechende Serveradresse ein, welche Sie in Ihrem Control Panel im E-Mail Manager bei dem entsprechenden E-Mail-Konto finden können.



Internet-E-Mail-Konto

Kontoname
max.mustermann@bkdat.com

Ihr Name
Ihr Name

Ihre Nachrichten werden unter diesem Namen gesendet.


Posteingangsserver
mail.bkdat.com

Kontotyp
Typ auswählen

Abbrechen Anmelden

Schritt 6

Bei Kontotyp wählen Sie entweder POP3 oder IMAP4.



Internet-E-Mail-Konto

Kontoname
max.mustermann@bkdat.com

Ihr Name
Ihr Name

Ihre Nachrichten werden unter diesem Namen gesendet.


Posteingangsserver
mail.bkdat.com

POP3
IMAP4

Abbrechen Anmelden

Schritt 7

Bei Benutzername: geben Sie die vollständige E-Mail-Adresse ein und bei Kennwort: das Kennwort dieser E-Mail-Adresse.



Internet-E-Mail-Konto

Kontotyp
IMAP4

Benutzername
max.mustermann@bkdat.com

Beispiele: kevinc, kevinc@contoso.com, domäne\kevinc


Kennwort

Postausgangsserver (SMTP)
mail.bkdat.com

Abbrechen Anmelden


Schritt 8

Bei Postausgangsserver (SMTP) tragen Sie dieselben Daten wie für Posteingangsserver ein. Setzen Sie nun den Haken bei Ausgangsserver erfordert Authentifizierung, Denselben Benutzernamen und dasselbe Kennwort zum Senden von E-Mails verwenden, SSL für eingehende E-Mails erforderlich und bei SSL für ausgehende E-Mails erforderlich.



Schritt 9

Klicken Sie nun auf Anmelden und anschließend auf Fertig.



Schritt 10

Ihr E-Mail-Konto wurde erfolgreich eingerichtet. Klicken Sie auf Bereit um den Assistenten zu verlassen.

