



E-Mail-Konto Microsoft Windows Phone einrichten

Hier finden Sie eine Schritt für Schritt Anleitung wie Sie ein E-Mail-Konto in Ihrem Microsoft Windows Phone einrichten können.

Serveradressen

Nachfolgend können Sie die Serveradressen einsehen, deren Eingabe in Ihrem E-Mail-Programm für den Empfang und Versand von E-Mails erforderlich ist.

Verschlüsselte Verbindung nutzen

Um beim Empfang und Versand Ihrer E-Mails eine verschlüsselte Verbindung zu nutzen, hinterlegen Sie bitte die folgenden Serverinformationen:

	Server	Port	Verbindungssicherheit
Posteingangsserver, POP3	mail.bkdat.com	995	SSL (Alle Zertifikate akzeptieren)
Posteingangsserver, IMAP	mail.bkdat.com	993	SSL (Alle Zertifikate akzeptieren)
Postausgangsserver	mail.bkdat.com	587	TLS (Alle Zertifikate akzeptieren)

Postausgangsserver – Anmeldung erforderlich (gleiche Einstellungen wie Posteingangsserver)

Unverschlüsselte Verbindung nutzen

Tragen Sie die folgenden Servernamen ein, wenn Sie Ihre E-Mails über eine unverschlüsselte Verbindung empfangen und senden möchten:

	Server	Port	Verbindungssicherheit
Posteingangsserver, POP3	mail.bkdat.com	110	keine
Posteingangsserver, IMAP	mail.bkdat.com	143	keine
Postausgangsserver	mail.bkdat.com	25	kein

Postausgangsserver – Anmeldung erforderlich (gleiche Einstellungen wie Posteingangsserver)

Webmail

<https://mail.bkdat.com>

Anmeldedaten: Emailadresse und dazugehöriges Passwort


Schritt 1

Wischen Sie auf der Startseite nach links, um die Anwendungsliste zu öffnen.



Schritt 2


Wählen Sie hier die Einstellungen.
Tippen Sie danach auf E-Mail-Konten & andere.






Schritt 3


Tippen Sie auf Konto hinzufügen. Wischen Sie von der unteren Bildschirmkante nach oben und wählen Sie Erweitertes Setup.





Schritt 4

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse sowie Ihr Kennwort für dieses E-Mail-Postfach ein. Tippen Sie anschließend auf Anmelden.



Schritt 5

Wählen Sie Internet-E-Mail.

ERWEITERTES SETUP

Wählen Sie aus, welche Art von Konto Sie einrichten möchten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Exchange ActiveSync
Umfasst Exchange und andere Konten, die Exchange ActiveSync verwenden.

Internet-E-Mail
POP- oder IMAP-Konten, mit denen Sie Ihre E-Mails in einem Webbrowser anzeigen können.

INTERNET-E-MAIL-KONTO

Kontoname

Ihr Name

Ihre Nachrichten werden mit diesem Namen gesendet.

Posteingangsserver

Kontotyp

INTERNET-E-MAIL-KONTO

IMAP4

Benutzername
max.mustermann@bkdat.com

Kennwort

 Kennwort anzeigen

Postausgangsserver (SMTP)
mail.bkdat.com

Anmelden

Schritt 6

Wischen Sie von der unteren Bildschirmkante nach oben. Tippen Sie auf die Kontrollkästchen bei den Optionen

Authentifizierung bei Ausgangsserver erforderlich

Benutzernamen und Kennwort auch zum Senden von E-Mail verwenden um diese zu aktivieren.

INTERNET-E-MAIL-KONTO

Kennwort anzeigen

Postausgangsserver (SMTP)
mail.bkdat.com

Authentifizierung für Ausgangsserver erforderlich

Benutzernamen und Kennwort auch zum Senden von E-Mail verwenden

Erweiterte Einstellungen


Schritt 7

Tippen Sie auf Erweiterte Einstellungen für die Einstellungen zur SSL-Verschlüsselung.



Schritt 8

Tippen Sie in die beiden nachfolgenden Kontrollkästchen, um die SSL-Verschlüsselung zu aktivieren.
SSL für eingehende E-Mails erforderlich
SSL für ausgehende E-Mails erforderlich



Schritt 9

Bestätigen Sie Ihre Eingaben abschließend mit Anmelden.

INTERNET-E-MAIL-KONTO

erforderlich

- Benutzernamen und Kennwort auch zum Senden von E-Mail verwenden
- SSL für eingehende E-Mails erforderlich
- SSL für ausgehende E-Mails erforderlich

Neue Inhalte herunterladen

Alle 2 Stunden

E-Mails herunterladen

der letzten 7 Tage

Anmelden

Sie haben Ihr E-Mail-Konto fertig eingerichtet.