



Anleitung zum Einrichten Ihres E-Mail-Kontos in Mozilla Thunderbird

Nachstehend finden Sie eine detaillierte Schritt für Schritt Anleitung um Ihren E-Mail-Account in Mozilla Thunderbird einzurichten.

Serveradressen

Nachfolgend können Sie die Serveradressen einsehen, deren Eingabe in Ihrem E-Mail-Programm für den Empfang und Versand von E-Mails erforderlich ist.

Verschlüsselte Verbindung nutzen

Um beim Empfang und Versand Ihrer E-Mails eine verschlüsselte Verbindung zu nutzen, hinterlegen Sie bitte die folgenden Serverinformationen:

	Server	Port	Verbindungssicherheit
Posteingangsserver, POP3	mail.bkdat.com	995	SSL (Alle Zertifikate akzeptieren)
Posteingangsserver, IMAP	mail.bkdat.com	993	SSL (Alle Zertifikate akzeptieren)
Postausgangsserver	mail.bkdat.com	587	TLS (Alle Zertifikate akzeptieren)

Postausgangsserver – Anmeldung erforderlich (gleiche Einstellungen wie Posteingangsserver)

Unverschlüsselte Verbindung nutzen

Tragen Sie die folgenden Servernamen ein, wenn Sie Ihre E-Mails über eine unverschlüsselte Verbindung empfangen und senden möchten:

	Server	Port	Verbindungssicherheit
Posteingangsserver, POP3	mail.bkdat.com	110	keine
Posteingangsserver, IMAP	mail.bkdat.com	143	keine
Postausgangsserver	mail.bkdat.com	25	kein

Postausgangsserver – Anmeldung erforderlich (gleiche Einstellungen wie Posteingangsserver)

Webmail


<https://mail.bkdat.com>

Schritt 1

Starten Sie zuerst Mozilla Thunderbird


Sollten Sie Mozilla Thunderbird noch nicht installiert haben, können Sie sich unter www.mozilla.org/de/thunderbird die aktuelle Version herunterladen.

Um Ihren E-Mail-Account einzurichten drücken Sie unter dem Punkt Neues Konto erstellen: auf E-Mail.



Schritt 2


Wählen Sie in diesem Fenster den Punkt Überspringen und meine existierende E-Mail-Adresse verwenden, um mit der Einrichtung zu beginnen.



Schritt 3

Tragen Sie nun Ihren Namen ein der angezeigt werden soll, sowie die einzurichtende E-Mail-Adresse und das zugehörige Passwort ein.

Wählen Sie Passwort speichern aus und fahren Sie mit Weiter fort.




The screenshot shows a dialog box titled "Konto einrichten" with a close button (X) in the top right corner. It contains the following fields and controls:

- Ihr Name:** A text input field containing "Ihr Name" and a label "Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird".
- E-Mail-Adresse:** A text input field containing "max.mustermann@bkdat.com".
- Passwort:** A password input field with masked characters "••••••••".
- Passwort speichern:** A checked checkbox.
- Buttons:** "Neue E-Mail-Adresse erhalten...", "Weiter", and "Abbrechen".

Schritt 4

Nach erfolgreicher Prüfung Ihrer angegebenen Daten befinden Sie sich in nachfolgendem Fenster.

Wählen Sie hier den Punkt Manuell bearbeiten.



The screenshot shows the same "Konto einrichten" dialog box, but with additional configuration options:

- IMAP/POP3 Selection:** Two radio buttons: "IMAP (Nachrichten auf dem Server speichern)" (selected) and "POP3 (Nachrichten auf diesem Computer speichern)".
- Server Information:** A box containing:
 - Posteingangs-Server: IMAP, mail.bkdat.com, STARTTLS
 - Postausgangs-Server: SMTP, mail.bkdat.com, STARTTLS
 - Benutzername: max.mustermann@bkdat.com
- Buttons:** "Neue E-Mail-Adresse erhalten...", "Manuell bearbeiten", "Fertig", and "Abbrechen".

Schritt 5

Posteingangs-Server:

Wählen Sie den Netzwerktyp IMAP (bzw. POP3) und geben Sie die Server-Adresse für eine SSL gesicherte Verbindung an (mail.bkdat.com).

Tipp:

Die richtige Server-Adresse für Ihr E-Mail-Konto sowie die zu verwendenden Ports finden Sie in Ihrem Control Panel im Modul E-Mailmanager über den Button Aktion> -> Einstellungen für Mail-Client.

Der zu verwendende Port ist 993 (bzw. 995 bei POP3) und unter dem Punkt SSL wählen Sie SSL/TLS.

Als Authentifizierung verwenden Sie bitte Passwort, normal.

Hinweis:

Wenn Sie keine SSL-Verbindung nutzen wollen (nicht empfehlenswert) müssen Sie für den Posteingangs-Server die Server-Adresse mail.bkdat.com eintragen. Bei SSL wählen Sie Keine Verbindung und für Authentifizierung Passwort, normal.

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung
Posteingangs-Server: <input type="text" value="IMAP"/>	<input type="text" value="mail.bkdat.com"/>	<input type="text" value="993"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Passwort, normal"/>
Postausgangs-Server: <input type="text" value="SMTP"/>	<input type="text" value="mail.bkdat.com"/>	<input type="text" value="587"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Passwort, normal"/>

Benutzername: Posteingangs-Server: Postausgangs-Server:

Schritt 6

Postausgangs-Server:

Tragen Sie bitte für dieselbe Server-Adresse ein wie schon zuvor beim Posteingangs-Server.

Wenn Sie die SSL gesicherte Server-Adresse angegeben haben und unter dem Punkt STARTTLS ausgewählt ist, ist der Port 587 einzutragen.

Die Authentifizierung ist Passwort, normal.

Hinweis:

Wenn Sie keine SSL-Verbindung nutzen wollen (nicht empfehlenswert) müssen Sie für den Postausgangs-Server die Server-Adresse mail.bkdat.com eintragen. Tragen Sie den Port 25 ein und wählen für den Punkt SSL STARTTLS. Die Authentifizierung ist Passwort, normal.

Konto einrichten

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung
Posteingangs-Server: IMAP	<input type="text" value="mail.bkdat.com"/>	<input type="text" value="993"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Passwort, normal"/>
Postausgangs-Server: SMTP	<input type="text" value="mail.bkdat.com"/>	<input type="text" value="587"/>	<input type="text" value="STARTTLS"/>	<input type="text" value="Passwort, normal"/>

Benutzername: Posteingangs-Server: Postausgangs-Server:

Schritt 7

Tragen Sie nun als Benutzername für Posteingangs- und Postausgangs-Server Ihre einzurichtende E-Mail-Adresse ein.

Kontrollieren Sie Ihre Angaben und drücken Sie auf Fertig, um die Einstellungen zu testen und den Assistenten zu beenden.

Konto einrichten

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung
Posteingangs-Server: IMAP	<input type="text" value="mail.bkdat.com"/>	<input type="text" value="993"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Passwort, normal"/>
Postausgangs-Server: SMTP	<input type="text" value="mail.bkdat.com"/>	<input type="text" value="587"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Passwort, normal"/>
Benutzername: Posteingangs-Server:	<input type="text" value="max.mustermann@bkdat.com"/>			
				Postausgangs-Server: <input type="text" value="max.mustermann@bkdat.com"/>

